



GO-Global® Server Guía Rápida de Instalación

Servidor GO-Global

A continuación le mostramos los requerimientos y pasos para instalar y configurar el Servidor de Go-Global. Para una mayor información, por favor consultar la Guía de administración de GO-Global que se puede descargar en www.goglobal.com.es.

Requerimientos del Sistema

Servidor GO-Global

- GO-Global es compatible con los siguientes sistemas operativos:
 - Windows Server 2008 Standard o Enterprise con Service Pack 1
 - Windows Server 2003 Standard o Enterprise Edition con Service Pack 1 y 2
 - Windows Server 2003 R2 Standard o Enterprise Edition
 - Windows XP Professional con Service Pack 2 y 3
- Se requiere un sistema con un mínimo de 256 MB de RAM, más 5 MB de RAM por usuario conectado, más la memoria requerida por la aplicación publicada vía Go-Global. El servidor requiere 500 MB de espacio libre en el Disco Duro.
- GO-Global requiere conexión TCP/IP – TCP/IP debe estar instalado antes de realizar la instalación de GO-Global.
- El servidor Web tiene que estar instalado si se va a utilizar GO-Global para distribuir las aplicaciones a través de los navegadores.
- El puerto que utiliza GO-Global por defecto es el 491 para paquetes TCP y UDP.
- GO-Global requiere derechos de administrador en el servidor donde se va a instalar y configurar.
- La configuración del monitor debe ser mayor de 256. (se recomienda 16 millones o mayor)
- Los usuarios deben poder conectarse al servidor localmente en el servidor de GO-Global. Asigna derechos de conexión a los usuarios en Políticas de Seguridad Local, Políticas de seguridad de Dominio, y Políticas de Seguridad de Controlador de Dominio.

Configurando el Servidor de GO-Global

Instalación del servidor de Go-Global

Go-Global se distribuye con un ejecutable comprimido, al hacer doble clic sobre el fichero "ggw.exe" se descomprime y se instala automáticamente. También permite descomprimirse en un directorio seleccionado manualmente y ejecutar el fichero setup.exe para comenzar la instalación en la raíz del directorio donde fue descomprimido. El proceso de instalación instala todos los ficheros necesarios para configurar el Servidor de Go-Global. Además, se instala el "License Retrieval Wizard" el cual automáticamente adquirirá e instalará la licencia de GO-Global. Una vez que se ha concluido el proceso de instalación, se necesitará reiniciar el servidor y comprobar que el servicio "Go-Global Application Publishing Service" está ejecutándose.

Ejecuta el Cluster Manager

El cluste manager permite a los administradores añadir, eliminar y administrar las aplicaciones que se van a publicar. Para ejecutarlo hacer doble clic en el icono Cluster Manager en el escritorio.

Publicar Aplicaciones

Las aplicaciones deben registrarse en el Cluster Manager antes que los clientes puedan acceder a ellas. Para publicar una aplicación, clic la patilla "Applications" y clic en el botón "Add". Selecciona el ejecutable de la aplicación que quieres publicar y acepta.

Preparar el Servidor GO-Global para ser accedido a través de la Web

Edita la páginas de logon HTML

La instalación instala los ficheros web de GO-Global en un subdirectorio del directorio home del tu servidor de red (Ejemplo, C:\inetpub\wwwroot\goglobal\). Localiza logon.html y clients.html. Tu puedes modificar estos ficheros borrando los clientes que no quieres que estén disponibles. (logon.html automáticamente detecta la plataforma del cliente y solo muestra los clientes GO-Global que pueden ser instalados. clients.html muestra todos los clientes GO-Global.)

- **Cientes Java**

- **Signed Java Clients** – Signed Java Clients permite a los usuarios aprovechar el acceso a los ficheros del cliente, y características del portapapeles de Go-Global
- **Unsigned Java Clients** – Unsigned Java Clients está diseñado para los usuarios que no se desea que el Java applet les permita tener acceso a su sistema de ficheros. Con Unsigned Java Clients, acceso a ficheros del cliente, imprimir, y características del portapapeles no están disponibles.

GO-Global Guía rápida de Instalación

- **Cientes Windows**
 - **Netscape Plug-in** – Los usuarios de Windows que utilizan el navegador de Netscape pueden descargar y usar el plugin Netscape.
 - **Microsoft ActiveX Control** – Los usuarios de Windows que utilizan Internet Explorer pueden ejecutar el ActiveX Control.
 - **Windows Client** – Los usuarios de windows también pueden instalar un cliente de Windows en sus ordenadores y ejecutar Go-Global desde el menu de inicio o un icono en el escritorio.
 - **Cliente Pocket PC** – Los usuarios de Windows Mobile pueden ejecutar el cliente de Pocket PC desde el menu de inicio o directamente desde un ejecutable de GO-Global.
- **Cientes Linux**
 - **Netscape Plug-in** – Los usuarios Linux que usen el navegador Netscape podrán descargar y ejecutar el plugin de Netscape.
 - **Linux Client** – Los usuarios de Linux pueden instalar un cliente de Linux en su ordenador y ejecutar Go-Global desde la consola de Linux.
- **Cientes Mac**
 - **Cliente Mac OS X** – Los usuarios de Mac pueden instalar el cliente nativo Mac OS X y ejecutar GO-Global.
 - **Plugin para el navegador de Mac OS X** – Los usuarios de Mac OS X ejecutando Apple Safari o Mozilla Firefox pueden ejecutar el Browser Plug-in.

Dirigir a los usuarios a la dirección de inicio de Go-Global

Los usuarios desde su navegador, deben poner en la dirección la pagina de logon del GO-Global. Por ejemplo, <http://server/goglobal/logon.html>. Una vez que el usuario conecta al servidor de Go-Global, las aplicaciones se muestran en una ventana de Windows, haciendo doble clic sobre ellas se ejecutan como si estuvieran en el mismo sistema del usuario.



7cbhUWhc'; C!; `cVU`Yb'9gdUk U.

k k k "[c[`cVU`"Wta "Yg

977 33 00 84

info@goglobal.com.es